

ぎふしんBizバンク
電子証明書の取得・更新マニュアル
＜Microsoft Edge（IEモード）編＞

「電子証明書取得アプリ」がご利用いただけない場合、電子証明書の取得・更新はMicrosoft Edgeの「IEモード」で、電子証明書の取得・更新を行っていただく必要があります。

以下の手順に沿ってパソコンの操作を行ってください。

【STEP 1】

- 1. インターネットオプションの設定 P 2
- 2. IEモードの設定 P 3
- 3. IEモードの起動 P 4

【STEP 2】



- 4. 電子証明書の取得 P 5
- 5. 電子証明書の更新 P 6

令和5年4月10日現在

1. インターネットオプションの設定

(1) コントロールパネルを開きます。

<コントロールパネルの表示例>

Windows10	Windows11
	
<p>「スタート」→「Windows システムツール」 →「コントロールパネル」</p>	<p>「検索」ボタン→「コントロール」を文字入力→「コントロールパネル」</p>

(2) 「コントロールパネル」から「ネットワークとインターネット」を選択します。




※以下の画面が表示された場合は、「インターネットオプション」を選択します。⇒4へ




(3) 「ネットワークとインターネット」から「インターネットオプション」を選択します。



(4) 「セキュリティ」タブから「信頼済みサイト」を選択し、信頼済みサイトのゾーンのセキュリティレベルを「中低」に設定します。





(5) 信頼済みサイトに URL (https://*.ib.shinkin-ib.jp) を入力し、「追加」ボタンをクリックします。URL 追加後、「閉じる」をクリックします。



(6) 「プライバシー」タブから「サイト」をクリック、URL (shinkin-ib.jp) を入力し、「許可」ボタンをクリックします。




設定後、「OK」をクリックします。




(7) 「ポップアップブロックを有効にする」をチェックし、「設定」ボタンをクリックします。

ポップアップブロックの設定画面で、許可するWebサイトのアドレスにURL (www.shinkin.co.jp) を入力し、「追加」ボタンをクリックします。

許可されたサイトに「www.shinkin.co.jp」が登録されたことを確認してから「閉じる」ボタンをクリックしてください。



(8) 「詳細設定」タブから「TLS1.2の使用」にチェックを入れ、「適用」ボタンをクリックし、続けて「OK」ボタンをクリックします。




2. IEモードの設定


(1) 「Microsoft Edge」でBizバンクのサイトを開いた後、ブラウザ右上「…」をクリックして表示されるメニューから「設定」をクリックします。



(2) 設定メニューから「既定のブラウザ」をクリックします。



(3) 「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」を「許可」に設定します。



(4) 変更後に表示される「再起動」をクリックし、ブラウザを再起動します。



3. IEモードの起動

(1) 「Microsoft Edge」の再起動後、ブラウザの右上「…」から「Internet Explorer モードで再読み込みする」をクリックします。




(2) IEモードの確認が表示されますので、「完了」をクリックします。




(3) 管理者ログインまたは利用者ログイン画面から、「電子証明書取得」へ遷移し、「Microsoft Edge (IEモード)」で表示されていることを確認してください。



(4) 再度「Webアクセスの確認」が表示されますので、**はい**をクリックします。



(5) 「電子証明書のインストールが完了しました。」画面が表示されますので、発行された電子証明書の内容を確認し、閉じるをクリックしてください。



※「電子証明書情報」のCommon Nameが「契約者ID（利用者番号）」+当金庫の「金融機関コード（1530）」になっていることを確認します。

5. 電子証明書の更新

- (1) IEモードでログインし、表示される「重要なお知らせ」画面の「電子証明書の更新はこちら」をクリックします。

※有効期限の30日前から証明書更新が表示されます。




- (2) 「電子証明書更新開始」画面が表示されますので、「更新」をクリックします。



- (3) 「確認メッセージ」が表示されますので、「はい」をクリックします。



(4) 再度、確認メッセージが表示されますので、**はい**をクリックします。



(5) 「電子証明書のインストールが完了しました」画面が表示されますので、発行された電子証明書の内容を確認し、**閉じる**ボタンをクリックしてください。



令和5年4月10日以降に証明書を更新された場合、ログイン時に表示されていたポップアップ画面は表示されなくなります。

